「ロジツク」用 MT5向け自動売買EA
（フィリップ証券版）
設置手順書



© 2023 STRATEGYO Co.Ltd.
本EAおよびそれに付随するデータファイルの著作権は、ストラテジオ株式会社に帰属します。
無償または有償問わず、ストラテジオ株式会社の許可なく第三者への譲渡を禁じます。

はじめに

本ドキュメントは
「体験の流れ」
ご案内ページにある

右の動画を
PDF化したものです。

まずはこの直前までの手順を
完了してから
この先にお進みください

クイックスタート動画②　～自動売買EAの連携と設定～

開始前に以下をお手元にご準備ください

- フィリップ証券の「FXログインID」「パスワード」
- ロジツクの「ログインID」「パスワード」
- 自動売買EAからメールを受信するためのメールアドレス、メールサーバー設定情報

作業時間目安：1.5～2時間

※この設定作業は、一度完了すれば繰り返し行う必要はありません。

※途中で作業中断した場合も、VPSサーバに再度接続することで中断した時点から再開できます

はじめに

次のページからは
「ロジツク」用 MT5向け自動売買EA（フィリップ証券版）
を、
VPSサーバーに設置、稼働させるまでの手順を
ご案内します。

EAを用いた運用に詳しい方は、VPSサーバーを
お手元のWindowsPCまたはサーバーとして読み替えたうえで
ご参考ください。

準備．EA連携をする

「ロジツク」にログインして、検証画面上部の「EA連携」ボタンを押下します。
連携が完了すると、「連携が完了しました」と表示されます。

これで、最新の設定を自動売買EAに反映させることができます。

※EA連携ボタンが赤く光っているときは、最新の設定が反映されていない状態です。
　「ロジツク」の設定を変更をした後は、忘れずにEA連携ボタンを押下するようにしましょう。

★おすすめのVPSサーバーについて

・ここからの手順は、おすすめのVPSサーバー「**お名前.com デスクトップクラウド**」で
設定を進めた場合になります。



▼お名前.com デスクトップクラウドはこちら
https://bit.ly/3qogQid

一番左のもっとも安価なプランで、自動売買EAは動作します。

お名前.com デスクトップクラウドは、**最低3か月の最低利用期間**がありますので
お試しであっても1か月単位ではなく3か月単位でのご契約が、
割引も効きますのでおすすめです。

１．VPSサーバーに接続する

1）PC上のブラウザで「体験の流れ」ページを開きます。

https://start.strategyo.co.jp/logi-taiken-tejun-study#04-2-3

2）VPSサーバーへ接続します。

※画像は「お名前.com デスクトップクラウド」へ
接続した例です。

２．VPSサーバー内のEdgeブラウザで「体験の流れ」を開きます

1）**リモートデスクトップ接続（VPSサーバー）の中**で、Edgeブラウザを起動します。
2）Edgeブラウザの初期設定を完了させます。

特に設定にこだわりがなければ
画像の通りに選択すればOKです。

２．VPSサーバー内のEdgeブラウザで「体験の流れ」を開きます

3）**リモートデスクトップ接続（VPSサーバ）内**のEdgeブラウザで
複数のタブが開いている場合、 ２つ目以降をすべて閉じます

２．VPSサーバー内のEdgeブラウザで「体験の流れ」を開きます

４）**リモートデスクトップ接続（VPSサーバ）内**のEdgeブラウザで、「体験の流れ」ページを開きます。

https://start.strategyo.co.jp/logi-taiken-tejun-study#04-2-3



PC上のブラウザで開いている
「体験の流れ」ページの
URLをコピーしてから、

リモートデスクトップ接続
（VPSサーバ）内の
Edgeブラウザに貼り付けると
簡単です。

３．MT5ソフトをインストールする

※以降、特に指定がない場合は　**リモートデスクトップ接続（VPSサーバ）内**　での作業です。

1）「体験の流れ」ページ内のリンクから、MT5ソフトをダウンロードします



３．MT5ソフトをインストールする

2）ダウンロード欄で「ファイルを開く」が表示されたら、クリックします。

3）インストーラーが起動したら、「次へ」をクリックしてインストールを進めます。

３．MT5ソフトをインストールする

4）インストールが完了すると自動でウィンドウが閉じて、MT5ソフトが起動します。
5）リモートデスクトップ接続（VPSサーバー）のウィンドウを最大化します。
6）MT5ソフト内の「口座を開く」ウィンドウを閉じます



３．MT5ソフトをインストールする

7）ナビゲータウィンドウ内の「口座」を**右クリック**して、「トレード口座を開く」をクリックします。
8）フィリップ証券の「FXログインID」「パスワード」を入力して、OKをクリックします。



３．MT5ソフトをインストールする

9）MT5ソフト内の、右下のアンテナアイコンが緑色になれば、正常にログイン出来ています。



4．MT5ソフトに、EAを設置する

1）「ツール」メニューをクリックして、「オプション」をクリックします。
2）「エキスパートアドバイザ」タブの
「アルゴリズム取引を許可」「DLLの使用を許可する」をチェックしてOKします。



4．MT5ソフトに、EAを設置する

3）Edgeブラウザで開いている「体験の流れ」ページの中の、自動売買EAのダウンロードリンクをクリックします。
4）EAのダウンロードページが開いたら、最新バージョンのダウンロードをクリックします。
5）ダウンロードが完了して「ファイルを開く」が表示されたのを確認します。（クリック不要）



4．MT5ソフトに、EAを設置する

6）MT5ソフトの「ファイル」メニューをクリックして、「データフォルダを開く」をクリックします。
7）クイックアクセス内の「Downloads」をクリックします。
8）3）でダウンロードしたファイル（**AutoTrader_Logitsuku_●●●.ex5**）を**右クリック**して、コピーをクリックします。



４．MT5ソフトに、EAを設置する

９）エクスプローラー　ウィンドウ内の「←」（戻る）をクリックします。
１０）「MQL5」フォルダをダブルクリックして、「Experts」フォルダをクリックします。
１１）「Experts」フォルダ内の空欄で**右クリック**をして、「貼り付け」をクリックします。



４．MT5ソフトに、EAを設置する

１２）「Experts」フォルダ内に、
（**AutoTrader_Logitsuku_●●●.ex5）ファイル**　が貼り付けられたのを確認します。



４．MT5ソフトに、EAを設置する

１３）MT5ソフトのナビゲータウィンドウ内の、「エキスパートアドバイザ」を**右クリック**して、更新をクリックします。
１４）**AutoTrader_Logitsuku_●●●**　が表示されたのを確認します。
１５）銘柄名だけが表示されている４つのチャートをすべて閉じます



４．MT5ソフトに、EAを設置する

１６）気配値表示ウィンドウ内の、好きな銘柄名を**右クリック**して「チャートウィンドウ」をクリックします
１７）チャートが表示されたのを確認します。



４．MT5ソフトに、EAを設置する

１８）ナビゲータ内の **AutoTrader_Logitsuku_●●●**　をチャートに**ドラッグアンドドロップ**します。
１９）設定ウィンドウが表示されるので、「仕様」タブ内の「DLLの使用を許可する」が
　　チェックされていなければチェックします。



★EA運用になれた方へのご注意！
このEAは**１つのチャートだけに設定**するようにしてください。

決して、2つ以上のチャートに設定しないでください。誤動作の原因となります。

★EA運用に慣れている方へのご注意！

このEAは**<u>１つのチャートだけに設定</u>**するようにしてください。（通貨ペアはなんでもOKです）
決して2つ以上のチャートに設定しないでください。
誤動作の原因となります。

※このEAは、1つのチャートに設定するだけで、
　すべての通貨ペア（銘柄）の売買を行うことができます。

○１つのチャートだけにEA設定

×２つ以上のチャートにEA設定

（！）「気配値表示」に、取引銘柄が入っている必要があります

自動売買で **USDJPY, EURJPY** の銘柄を自動売買する場合は
このように、「気配値表示」欄内にそれらの銘柄を追加してください。

「すべて表示」をクリックして、
全銘柄を表示しておくことを推奨します。

４．MT5ソフトに、EAを設置する

２０）「共有」タブをクリックして、「アルゴリズム取引を許可」がチェックされていなければチェックします。
２１）「インプット」タブをクリックして、「ユーザーID」「パスワード」の入力欄を**ダブルクリック**して、
　　それぞれに**「ロジツク」のログインIDとパスワード**を入力して、OKをクリックします。



４．MT5ソフトに、EAを設置する

２２）チャート内の右上に、EA名（**AutoTrader_Logitsuku_●●●**）と**青い博士帽**のアイコンの表示を確認します。
２３）ツールボックスの「エキスパート」タブをクリックして、画像のような表示が出ていることを確認します。
※サイン表示がない日は、戦略名を含む情報は表示されませんがそれで正常動作です。



４．MT5ソフトに、EAを設置する

２４）ツールボックスの「**取引**」タブをクリックします。
２５）空欄を**右クリック**して表示列を選択し、マジックナンバーをクリックします。
２６）もう一度空欄を**右クリック**して表示列を選択し、コメントをクリックします。
２７）表示列に、「マジックナンバー」「コメント」が追加されたのを確認します。



※このタブ内には、
保有中のポジションと
約定待ち状態の注文が表示されます。

何もない場合は空欄が表示されます。

４．MT5ソフトに、EAを設置する

２８）ツールボックスの「**口座履歴**」タブをクリックします。
２９）空欄を**右クリック**して表示列を選択し、マジックナンバーをクリックします。
３０）もう一度空欄を**右クリック**して表示列を選択し、コメントをクリックします。
３１）表示列に、「マジックナンバー」「コメント」が追加されたのを確認します。



※このタブ内には
過去の取引履歴がある場合、
画像例のように表示されます。

まだ取引したことがない
新規口座の場合は、空欄が表示されます。

４．MT5ソフトに、EAを設置する

３２）MT5ソフトを閉じます
３３）デスクトップのMT5ソフトを**ダブルクリック**して起動します。
３４）チャート内の右上に、EA名（**AutoTrader_Logitsuku_●●●**）と**青い博士帽**のアイコンの表示を確認します。



※これで、必須の設定は完了です。

５．通知メールの設定をする

※この設定は任意です。
ご自身でメール設定がわかる方は、設定を推奨します。

設定すると、売買時に何らかのエラーが発生したときに
エラーをお知らせするメールがEAから送信されるようになります。

どうしても設定がわからない場合は
・自分で定期的にMT5の口座履歴を見る
・MT5アプリ（無料）をスマホに入れて、都度確認する
などのやり方で、日々の売買結果が正常に行われているかを
確認することができます。

５．通知メールの設定をする

1）MT5ソフトで「ツール」メニューをクリックして、「オプション」をクリックします。
2）「Eメール」タブをクリックして、「メール設定を有効にする」にチェックをします。
3）プロバイダから提供されたメール設定情報を入力します。



プロバイダから提供された
メール設定情報を入力します

※一般的なメールサーバの場合は
　SMTPログイン
　差出人
　宛先
は、すべてご自身のメールアドレスを入力すればOKです。

詳細は、プロバイダから提供されたメール設定情報をご確認ください

★メール設定で、Hotmail（Outlook.com）は利用しないでください

※Hotmailは、外部からのメール着信を
Hotmail独自のセキュリティ判定で
受信拒否する事例を確認しております。

原因追及などのサポートが不可能なことから
通知メールの受信アドレス（宛先）として利用することを
非推奨としております。

★メール設定で、Gmailをご利用になる場合について

※Gmailは2022年のセキュリティ改訂より、
無料のメールアカウントでは
外部ソフトからのメール送信ができなくなりました。

Gmailを受信メールアドレス（宛先）としてご利用になる場合は、
次のページの**Yahoo！メールを利用した設定**をお試しください。

★Yahoo！メールを利用した設定例

1）Yahoo!メールにご登録ください
https://mail.yahoo.co.jp/promo

2）画像の設定例を参考に、MT5ソフトのEメール設定を設定してください。



smtp.mail.yahoo.co.jp:465
Yahoo! ID
Yahoo! メールパスワード
Yahoo! メールアドレス
通知メールを受信したいメールアドレス

Yahoo以外のメールアドレスも
指定可能です。
※Hotmail(Outlook.com)は設定非推奨です。

※参考サイト（外部サイトになります）
MT4/MT5のメールの通知設定方法をわかりやすく解説！【Yahooメール・Gmail】
https://howtomt4.com/useful/mail-setting/

５．通知メールの設定をする

４）テストをクリックします。
５）画像のようなテストメールが「宛先」に送信されたことを確認出来たらOKです。



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

※この設定は任意です。

**VPSサーバーは原則、停止時間がなく稼働し続けるサーバーですが、
お名前.comの都合によるメンテナンスや、
WindowsOSによる想定できないダウンなどにより、
VPSサーバが再起動することがあります。**

**この設定すると、そのようなVPSサーバ再起動時に
EAが停止せずに自動起動し、
自動売買を継続できるようになります。**

６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

１）タスクバーのエクスプローラーアイコンを**右クリック**します。
「ウィンドウを閉じる」が表示されたらクリックして、すべてのエクスプローラーウィンドウを閉じます。
（表示されない場合は、次の手順に進んでOKです）



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

2）MT5ソフトで「ファイル」メニューをクリックして、「データフォルダを開く」をクリックします。
3）MT5ソフトを閉じます



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

４）デスクストップのMT5ソフトのアイコンを**右クリック**して、「ファイルの場所を開く」をクリックします。



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

5）最初に開いたエクスプローラーフォルダの「全選択チェックボックス」をクリックします。
6）選択されたファイル群の上で**右クリック**して、コピーを選択します。



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

7）2番目に開いたエクスプローラーフォルダの空欄で**右クリック**をして「貼り付け」をクリックします。
8）大量のファイルコピーが開始されます。しばらくするとファイルの置き換えを訪ねるウィンドウが表示されるので、
「ファイルを置き換える」をクリックします。



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

9）無事にファイルコピーが完了すると、このような表示になります。



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

１０）タスクバーからEdgeブラウザのアイコンをクリックして、Edgeブラウザ上で
「体験の流れ」ページを表示しているタブを選択します。

※もしもEdgeブラウザが起動していない場合は、クリックして起動した後、以下のページを開きます。
https://start.strategyo.co.jp/logi-taiken-tejun-study#04-2-3



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

１１）デスクトップアイコンが見えるように、Edgeブラウザの横幅サイズを調整します。
１２）デスクトップのMT5ソフトアイコンを**右クリック**して、**プロパティ**をクリックします



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

１３）タスクバー右側の入力モードを確認します。日本語入力モード（”あ”）の場合は**クリック**して英数字入力モード（”A”）に変更します。
１４）「リンク先」欄の最後尾をクリックして、スペースを入力してから/portable と入力します。
１５）OKをクリックします。



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

１６）スタートメニューをクリックして、一番上の「MT5ソフト」を**右クリック**します。
１７）その他メニューを選択して、「ファイルの場所を開く」をクリックします。



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

１８）開いたエクスプローラーフォルダの中の、MT5のショートカットファイルを**右クリック**して、
「プロパティ」をクリックします。



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

１９）開いたプロパティウィンドウの「リンク先」欄の最後尾をクリックして、スペースを入力してから/portable と入力します。
２０）OKをクリックします。



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

２１）デスクトップのMT5ソフトを**ダブルクリック**して起動します。
２２）チャート内の右上に、EA名（**AutoTrader_Logitsuku_●●●**）と**青い博士帽**のアイコンの表示を確認します。



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

２３）タスクバーからEdgeブラウザをクリックして、「体験の流れ」ページを再表示します。
２４）ファイル名を指定して実行　の文字列を選択してコピーします



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

２５）タスクバーの虫眼鏡アイコンをクリックして、入力欄を**右クリック**して「貼り付け」をクリックします。
表示された「ファイル名を指定して実行」をクリックします。



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

２６）タスクバーからEdgeブラウザをクリックして、「体験の流れ」ページを表示します。
２７）shell: startup の文字列を選択してコピーします。
２８）**Windowsキー+R** を押します。「ファイル名を指定して実行」ウィンドウが表示されるので、
名前欄を**右クリック**して「貼り付け」をクリックします。そしてOKをクリックします。



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

２９）中身が空のエクスプローラーフォルダが開いたのを確認します。
３０）デスクトップの「MT5ソフト」アイコンを**右クリック**して、「コピー」をクリックします。
３１）空のエクスプローラーフォルダ内を**右クリック**して、「貼り付け」をクリックします。



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

３２）MT5ソフトのショートカットファイルが貼り付けられたことを確認します。



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

ここからは、VPSサーバ外（PC）での作業になります。

３３）PCのブラウザで「お名前.com デスクトップクラウド」コントロールパネルにログインします。
３４）画面のウィンドウが表示された場合、閉じるをクリックします。



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

３５）サイドメニュー内の「自動ログオン設定」をクリックして、「設定を変更する」をクリックします。
３６）パスワード入力欄に**VPSサーバーのパスワード**を入力して、「設定する」をクリックします



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

３７）「現在の設定」表示がOFFからONに変わり、正常に設定が完了したことを確認します。



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

ここからは再び、VPSサーバ内（リモートデスクトップ接続）での作業になります。

３８）VPSサーバに再接続します。
　　（接続中だったの場合はタスクバーからリモートデスクトップ接続をクリックして、再表示します）
３９）スタートメニューをクリックして、電源アイコンをクリックします。そして「再起動」メニューをクリックします。



６．VPSサーバー再起動時の、EA自動起動を設定する

４０）３～５分間程度待機してから、VPSサーバに接続します。
４１）接続直後の画面で、MT5ソフトが起動しており、
チャート内の右上に、EA名（**AutoTrader_Logitsuku_●●●**）と**青い博士帽**のアイコンの表示を確認します。



これで、
VPSサーバが再起動したときに
EAが自動起動する設定が
完了しました

改版履歴

バージョン	
1.0	初版
1.01	チャート表示数に関する記述を追加
1.02	通知メールの設定例を追加
1.03	Yahoo!メールを利用したEメール設定例を修正
1.04	気配値表示への取引銘柄追加についての説明を追記
1.05	誤植を修正
1.06	手順ページへのURLを修正

免責事項

「ロジツク」用 MT5向け自動売買EA（以下、本ソフト）は、投資一般に関する省力化を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。

FX及びCFD市場は各証券会社によっての配信レートに差があり、まったく同一のルールの戦略を用いて運用しても、同一の成績とはなりません。

本ソフトが連携する「ロジツク」（以下、本サービス）にて利用するFX及びCFD市場の配信レートは、実際の配信データに似ているデータを利用しておりますが、本サービスのご利用者がお使いの証券会社による配信レートと、必ずしも近いレートであることを保証しておりません。

本サービスの利用を含めた投資にあたっての意思決定、最終判断はお客様ご自身の裁量と責任でお願いいたします。

利用者が本サービス、または本サービスをもとに行った投資判断や投資運用等により発生した損害については、当社は一切の責任を負いません。

本ソフトはネットワークトラブル及びMT4またはMT5プログラムの不具合等の外的要因、「ロジツク」ソフト及び本ソフトの不具合、または天災等の不可抗力などにより、予期せぬ動作をすることがあります。

これらによって生じたいかなる損失、費用についても、損害賠償には一切応じることができません。

最終的な投資の意思決定は、ご利用者様ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。